本次轉換目的是為了將本校老舊Mail伺服器換下改由Google郵件伺服器 提供服務,轉換後使用者之郵件位址將維持不變。

轉換日起舊 Mail 伺服器名稱將從 mail. ntcu. edu. tw 改為 old. ntcu. edu. tw,

故轉換日起須先從 old. ntcu. edu. tw 將舊信收下,再新增 mail. ntcu. edu. tw 至 Google 郵件伺服器收發信

一、從舊的郵件伺服器將舊信收下:

點選 工具 → 電子郵件帳號

🗿 Outlook Today - Microsoft Outl	ook		
; 檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 到(б) I	見① 執行(A) 説明(H)	
: 🔂 新増(N) 👻 🚽 🎒 🏠 尋找(D) 🛙		尋找[] ▶	新增至 Evernote 4 📘
□□ 垃圾郵件 □ 非垃圾郵件 □		通訊錄(<u>B</u>) Ctrl+Shift+B	
郵件 01	tloc	清除信箱(凶	
我的最愛資料夾	0	清理 "刪除的郵件" 資料夾Ѹ	
▶ 收件匣 (1)		表單(F)	
□ 寄件備份	行事	2. ▶	
所有郵件資料夾			
□ 🕸 Outlook 資料檔		自訂(C)	
		選項(<u>O</u>)	

電子郵件帳號		X
	這個精靈將指引您,變更電子郵件帳號以及 Outlook 所使用的目錄。 ———	
	● 赦得電子郵件帳號(♡) 1. ● 檢視或變更現有的電子郵件帳號(♡)	
	目錄	
	 ● 新増目錄或通訊錄(D) ● 檢視或變更現有的目錄與通訊錄(H) 	
		2.
		<上一步(B](下一步(N)>)(開閉(C))

類型	
POP/SMTP (預設)	新增(A)
_	移除(R)
	設成預設值(S)
	下移(D)
	POP/SMIP (預設)

電子郵件帳號		×
	將原本的mail.ntcu.edu.tw	*
您的电子那种喉咙需要這些設定才能生效。	都改為old.ntcu.edu.tw 💦	43
使用者資訊	伺服器資訊	
您的名稱(Y): 1. 陳小明	內送郵件伺服器 (POP3)(I): old.ntcu.edu.tw	
電子郵件地址(E): test@old.ntcu.edu.tw	外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): old_ntcu.edu.tw	
登入資訊	測試設定	
使用者名稱(U): test	在填入本視窗資訊後,建議您按一下下面的按鈕 以測試您的崛號。 (網路必須連線)	
密碼(P): **********		
✓ 記住密碼(R)	测試帳號設定(T)	
□使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(L)	2. 其他設定(M)	

將原有 mail. ntcu. edu. tw 都修改為 old. ntcu. edu. tw

將名稱改掉可避免之後混淆

網際網路郵件設定	x
一般外寄伺服器 連線 進階	
新生 第一日前後音 建設 建設 建固 郵件帳號 建入您想用以參照這個帳號的名稱。例如 "Work" 或 "Microsoft Exchange Server"(和) Id.ntcu.edu.tw 將名稱改為 J他使用者資訊 Old.ntcu.edu.tw 組織(D): □ 回覆電子郵件(R): □	
 	5

在進階分頁勾選在伺服器上保留備份 → 確定

網際網路郵件設定			
一般 外寄伺服器 連線 進階 1.			
伺服器連接埠號碼			
內送伺服器 (POP3)(I): 110 使用預設值(D)			
📄 此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)			
外寄伺服器 (SMTP)(O): 25			
■此伺服器需要加密連線 (SSL)(C)			
伺服器逾時(T)			
短			
☑ 在伺服器上保留一份郵件複本(L)			
□ 超過下列天數後就從伺服器移除(R) 10 ← 天			
從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)			
3.			
確定 取消			

回主畫面按「傳送接收」,即可將舊信收下。



二、新增 mail.ntcu.edu.tw 帳號至 Google 郵件伺服器收信

(並刪除舊伺服器收信帳號)

點選 工具 → 電子郵件帳號



- 1. 及 2. 是為了刪除舊伺服器帳號
- 3. 是為了新增 mail. ntcu. edu. tw 帳號至 Google 郵件伺服器收發信

電子郵件帳號			
電子郵件帳號 您可以選取一個帳號並變更其	1設定或移除它。		
Outlook 處理這些帳號的電子郵件II	夏序如下:		
	類型		變更(C)
mail.ntcu.edu.tw	POP/SMTP (預設)	3.	新增(A)
		2.	移除(R)
			設成預設值(S)
			下移(D)
Outlook 資料檔	▼ 新的 Outlook 資料檔((0)	

點選 POP3(P) → 下一步

電子郵件帳號	
伺服器類型 您可以選擇新的電子郵件帳號要使用的伺服器類型。	
 Microsoft Exchange Server(M) 連接到一個 Exchange 伺服器以讀取電子郵件、存取公用資料夾、以及共享 的立件。 POP3(P) 連接到一個 POP3 電子郵件伺服器以下載電子郵件。 IMAP(1) 連接到一個 IMAP 電子郵件伺服器以下載電子郵件並同步信箱資料夾。 	
 HTTP(H) 連接到一個 HTTP 電子郵件伺服器 (如 Hotmail) 以下載電子郵件並同步信 箱資料夾。 其他伺服器類型(A) 連接到另一個工作群組或協力廠商電子郵件伺服器。 	
	2.
	< <u> < 上−步(B)</u> 下−步(N) >

輸入您的名稱(Y)與電子郵件地址(E)

內收郵件伺服器(POP3)(I): pop.gmail.com

外寄郵件伺服器(SMTP)(0): smtp.gmail.com

輸入您的 Mail 帳號的使用者名稱(U)與密碼(P);密碼如不正確請嚐試使用<u>您的身分</u>

證字號做為密碼,選擇"其他設定"

電子郵件帳號	
網際網路電子郵件設定 (POP3) 您的電子郵件帳號需要這些設定才能生效。 1.將名	每個欄位填滿
使用者資訊 您的名稱(Y): 陳小明 電子郵件地址(E): test@mail.ntcu.edu.tw	伺服器資訊 內送郵件伺服器 (POP3)(1): pop.gmail.com 外寄郵件伺服器 (SMTP)(0): smtp.gmail.com
 登入資訊 使用者名稱(U): test@mail.ntru.edu.tw 密碼(P): ******* ✓ 記住密碼(R) ● 使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(L) 	測試設定 在填入本視窗資訊後,建議您按一下下面的按鈕 以測試您的帳號。(網路必須連線) 測試帳號設定(T) 2. 其他設定(M)
	<上一步(B) 下一步(N) > 取消

點選"外寄伺服器"→ 勾選我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證

	網際網路郵件設定	×
	一般 外寄伺服器 連線 進階	
	2. 🔽 我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證(O)	
	◎使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)	
ł,	◎ 使用下列登入(L)	
	使用者名稱(N):	
1	密碼(P):	
l	✓ 記住密碼(R)	
	□使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(S)	

點選"進階"分頁, 伺服器連接埠號碼: 內送伺服器(POP3)(1):995 勾選此伺服器需要加密連線(SSL)(E) 外寄伺服器(SMTP)(0):465 勾選此伺服器需要加密連線(SSL)(C) 在伺服器上保留一份郵件複本(L),視每個人讀信的習慣,如有異地收信之習慣可在 此打勾,若都在辦公室同一電腦收信可不勾選。 按"確定"。

網際網路郵件設定
一般 外寄伺服器 連線 進階 1.
伺服器連接埠號碼
內送伺服器 (POP3)(12. 995 使用預設值(D)
3. ☑ 比伺服器需要加密連線 (SSL)(E)
外寄伺服器 (SMTP)(24, 465
5. 図 比伺服器需要加密連線 (SSL)(C)
伺服器逾時(T)
□ 短 - 1 - 長 1 分
傳送
一 在伺服器上保留一份郵件複本(L)
10 ← 天 10 ← 天
↓ 從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)
可決定信由Outlook收下來後
是否需在網頁式信箱留備份
6. <u>確定</u> 取消

回主畫面按「傳送接收」,即可使用 Google 郵件伺服器收發信件。

恭喜! 設定完成!